

iTICKET Cloud 

iTICKET Windows アプリ
インストール手順

商標

- ・ Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ その他記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

1. はじめに

1. このドキュメントの目的

このドキュメントは、アイチケットクラウドで必要となる iTICKET Windows アプリのインストール方法について記載しています。

2. このドキュメントの対象者

iTICKET Windows アプリのインストールを行う方を対象としています。

3. 前提

① 前提知識

iTICKET Windows アプリの機能概要を理解していること。

② 環境

iTICKET TV アプリでは.NET6.0 以上と Visual C++を、iTICKET Cloud アプリでは .NET Framework 4.8 以上を使用していますので、iTICKET Windows アプリをインストールする前に以下をご確認ください。


- ・ .NET Framework 4.8 以上の Runtime がインストールされていること。 ※1
- ・ .NET6.0 以上の Runtime がインストールされていること。 ※2
- ・ Visual C++の Runtime がインストールされていること。 ※3

その他

- ・ 管理者権限のアカウントでログインしていること。

※1 .NET Framework 4.8 Runtime のインストール


Microsoft 社のダウンロードページ (<https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48>)よりダウンロードを行って下さい。



ダウンロードボタンを押し下し、ダウンロードを行う。

.NET Framework 4.8 Runtime インストーラの起動

ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、インストーラを起動します。



ダウンロードしたファイルをダブルクリック等で実行する。

インストーラーの手順に従ってインストールを完了させてください。

※Windows update を行うことで .NET Framework の最新バージョンがインストールされる場合があります。

1. はじめに

※2 .NET6.0 Runtime のインストール

<https://dotnet.microsoft.com/ja-jp/download/dotnet/6.0>

より、.NET デスクトップ ランタイム の X64 をダウンロードしてください。

へ 6.0.14 セキュリティ修正プログラム

[リリースノート](#) 最新リリース日 2023年2月14日

アプリのビルド - SDK

SDK 6.0.406

OS	インストーラー	バイナリ
Linux	パッケージマネージャーの手順	Arm32 Arm32 Alpine Arm64 Arm64 Alpine x64 x64 Alpine
macOS	Arm64 x64	Arm64 x64
Windows	Arm64 x64 x86 wingetの手順	Arm64 x64 x86
すべて	dotnet-install scripts	

Visual Studio サポート
Visual Studio 2022 (v17.0)
Visual Studio 2022 for Mac (v17.4)

に含まれる
Visual Studio 17.4.5

付加済みランタイム
.NET Runtime 6.0.14
ASP.NET Core ランタイム 6.0.14
.NET デスクトップ ランタイム 6.0.14

言語サポート
C# 10.0
F# 6.0
Visual Basic 16.9

アプリの実行 - ランタイム

ASP.NET Core ランタイム 6.0.14

ASP.NET Core ランタイムを使用すると、既存の Web/サーバー アプリケーションを実行できます。Windows では、.NET ランタイムと IIS サポートを含むホスティング パッケージをインストールすることをお勧めします。

IIS ランタイム サポート (ASP.NET Core モジュール v2)
16.0.23024.14

OS	インストーラー	バイナリ
Linux	パッケージマネージャーの手順	Arm32 Arm32 Alpine Arm64 Arm64 Alpine x64 x64 Alpine
macOS		Arm64 x64
Windows	Hosting Bundle x64 x86 wingetの手順	Arm64 x64 x86

.NET デスクトップ ランタイム 6.0.14

.NET Desktop ランタイムを使用すると、既存の Windows デスクトップ アプリケーションを実行できます。このリリースには .NET ランタイムが含まれています。個別にインストールする必要はありません。

OS	インストーラー	バイナリ
Windows	Arm64 x64 x86 wingetの手順	

リンクを押下し、ダウンロード
を行う。

ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、インストーラを起動します。

Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.14 (x64) インストーラ

Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.14 (x64)

Windows Desktop Runtime

.NET Windows Desktop Runtime は、ご使用のコンピューターで Windows フォームおよび .NET アプリケーションを実行するために使用されます。.NET はオープンソースのクロスプラットフォーム フォームで、Microsoft によってサポートされています。ぜひご利用ください。

をクリックすると、次の条項に同意したものと見なされます。

[プライバシーに関する声明](#)
[.NETのライセンス情報](#)

「インストール」を選択し、インストールを完了させてください。

Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.14 (x64) インストーラ

Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.14 (x64)

インストールが正常に終了しました

以下がインストールされました

- Microsoft Windows Desktop Runtime - 6.0.14 (x64)

リソース

[ドキュメント](#)
[リリースノート](#)
[チュートリアル](#)
[.NET Core テレメトリ](#)

1. はじめに

※3 Visual C++ Runtime のインストール


<https://learn.microsoft.com/ja-jp/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170>

より、アーキテクチャ X64 版をダウンロードしてください。


アーキテクチャ	Link	メモ
ARM64	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.arm64.exe	サポートされている最新の ARM64 バージョンの固定リンク
X86	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe	サポートされている最新の x86 バージョンの固定リンク
X64	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe	サポートされている最新の x64 バージョンの固定リンク。X64 再頒布可能パッケージには、ARM64 と X64 の両方のバイナリが含まれています。このパッケージを使用すると、X64 再頒布可能パッケージが ARM64 デバイスにインストールされている場合に、必要な Visual C++ ARM64 バイナリを簡単にインストールできます。

リンクを押下し、ダウンロードを行う。

ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、インストーラを起動します。



「インストール」を選択し、インストールを完了させてください。



2. インストーラのはたらき

1. インストーラでインストールされるプログラム

インストーラでインストールされるアプリケーションは、主に以下の2つのプログラムです。

- ・ iTICKET TV アプリ

映像放映、呼び出し状況の表示を行う。

- ・ iTICKET Cloud アプリ

番号券印刷、呼び出し音の再生、電子カルテの連携を行う。

2. インストーラのはたらき

インストーラはアイチケットクラウドを使用する上で必要となる iTICKET Windows アプリの配置を行います。

3. iTICKET Windows アプリのインストール手順

以下に iTICKET Windows アプリのインストール手順を記載します。

① インストーラの入手

ダウンロードページ (https://iticket.co.jp/iticket_info/cloud-download/) にアクセスし、ダウンロードを行う。




② iTICKET Windows アプリ インストーラの起動

ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、インストーラを起動する。


③ iTICKET Windows アプリのインストール

起動するとようこそ画面が表示されるので、次へボタンを押下する。




3. iTICKET Windows アプリのインストール手順

次に、インストールを行うアプリケーションの選択画面が表示されます。



インストールパスを変更する場合は「iTICKET Windows アプリ」を選択後に、参照ボタンを押下することで変更が可能です。




必要のないアプリケーションは ▼のアイコンをクリックし、“インストールしない”を選択するとインストールされません。


インストールパスや製品選択完了後に次へボタンを押下します。

3. iTICKET Windows アプリのインストール手順


準備完了画面が表示されるので、インストールボタンを押下し、インストールを行います。



インストールが開始され、指定パスに選択アプリケーションが配置されます。



インポート処理が完了すると、インストーラに戻り、完了画面が表示されます。




以上で iTICKET Windows アプリのインストールが完了です。

4. iTICKET Windows アプリのアンインストール

iTICKET Windows アプリのアンインストール

アンインストールを行う場合は、「コントロールパネル」→「プログラムと機能」より iTICKET Windows アプリを右クリックし、「アンインストール」を選択して下さい。



以上